



Aysa Trade

راهنمای کامل آيسا ترید – ابزار حرفه‌ای مدیریت معاملات در متاتریدر ۵

v2.4.1 • aysatrade.ir

فهرست

1. نصب و راه اندازی
2. پنل و صفحه Trade
3. ابزار پوزیشن روی نمودار (Lines)
4. ورود با کشیدن ماوس (Draw trade)
5. صفحه Close
6. صفحه Trail (تریلینگ استاپ)
7. صفحه BE/Lim
8. صفحه Setup
9. صفحه Parts (بستن جزئی)
10. صفحه Time
11. صفحه Prop (محافظ پراپ فرم)
12. اتوپایلت اضطراری (Pilot)
13. صفحه Info و هشدار اخبار
14. رنگ ها و تم Custom
15. نکات مهم

راهنمای کامل

بخش به بخش، همراه با تصویر هر صفحه از پنل.

01 نصب و راه اندازی

1. فایل `AysaTrade.ex5` را از دکمه «دانلود اکسپرت» در **aysatrade.ir** بگیرید و در پوشه `MQL5\Experts` متاتریدر کپی کنید (منوی `File > Open Data Folder`).
2. در پنجره Navigator روی Expert Advisors راست کلیک و Refresh کنید.
3. **AysaTrade** را روی نمودار نماد دلخواه بکشید. در زبانه Common گزینه **Allow Algo Trading** را روشن کنید.
4. دکمه **Algo Trading** نوار ابزار متاتریدر هم باید روشن باشد.

تنظیمات اصلی (زبان توضیحات، تم، مجیک نامبر، کلیدهای میانبر و مقادیر پیش فرض) در زبانه Inputs هستند. بیشتر تنظیمات بعداً از خود پنل تغییر می کنند و ذخیره می شوند.

02 پنل و صفحه Trade


هدر: لوگو و نسخه، دکمه **Shot** برای اسکرین شات و _ برای کوچک کردن. پنل را با کشیدن هدر جابه جا کنید.

ردیف نماد: نام نماد (تایپ و Enter برای تغییر)، نماد قبلی و بعدی، **All charts** برای تغییر همزمان همه نمودارها، ساعت بروکر (Brk) و ساعت محلی (Loc).

تبها: Trade، Close، Trail، BE/Lim و Setup. صفحه های Parts، Time، Prop، Pilot، Info و Colors از Setup باز می شوند.

کادرهای صفحه Trade

- **Risk** و روش آن: مبلغ یا درصد بالانس، اکوییتی، مارجین آزاد، مبنای دلخواه یا بالانس ابتدای روز/هفته/ماه.
- **Lot:** با روشن بودن **Lot calc** از روی ریسک و فاصله SL محاسبه می شود.
- **Entry:** فاصله سفارش معلق از قیمت (پوینت). **SL** و **TP** به پوینت؛ با دکمه **Price** به قیمت تبدیل می شوند.
- **R/SL** و **R/TP:** با روشن بودن **RR**، حد سود از نسبت این دو ساخته می شود.



پنل و صفحه Trade

- **Note:** کامنت سفارش؛ پیش فرض نام و نسخه اکسپرت.
 - **Virtual و Market / Stop / Limit** (سفارش معلق که داخل اکسپرت می ماند).
 - **Sell / Buy:** اگر SL بالای ورود باشد فقط Sell فعال است و برعکس.
 - **(Stop) OCO:** دو سفارش Stop خرید و فروش؛ با فعال شدن یکی، دیگری حذف می شود. SL و TP هر دو از کادرهای SL و TP و فاصله ورود از Entry گرفته می شود.
 - **S/R alert:** هشدار شکست خطهایی که خودتان کشیده اید (با بسته شدن کندل).
 - **آیکون مداد:** ورود با کشیدن ماوس (پایین تر توضیح داده شده).
- وقتی روی نماد معامله یا سفارش باز وجود دارد، دکمه های مدیریتی خودکار ظاهر می شوند: بستن فروش ها/همه/خریدها، حذف سفارش ها، بستن درصدی، **Breakeven + Commission & Swap** و دکمه **Emergency Auto Pilot**.
- پایین پنل: ریسک به پول، ضرر در SL، مارجین، اسپرد و مانده حد پراپ.

03 ابزار پوزیشن روی نمودار (Lines)


با روشن کردن **Lines**، ابزار پوزیشن روی قیمت فعلی ساخته می‌شود: SL از کادر SL و TP از RR. هر کادر را می‌توان با ماوس کشید:

- **بالا و پایین** قیمت را تغییر می‌دهد، **چپ و راست** فقط جای کادر را. اولین حرکت واضح ماوس جهت را قفل می‌کند تا قیمت به اشتباه تغییر نکند.
- کشیدن نقطه ورود از قیمت فعلی، سفارش را به **Stop** یا **Limit** تبدیل می‌کند؛ نزدیک قیمت فعلی به **Market** می‌چسبد (مگنت).
- دکمه **R** کنار ورود، **Buy** و **Sell** را معکوس می‌کند. دکمه‌های **L** قفل **SL** و **TP** هستند؛ در برابر تغییرات خودکار ثابت می‌مانند ولی با ماوس جابه‌جا می‌شوند.
- خط‌های نقطه‌چین کم‌رنگ پشت کادرها، سطح‌ها را روی کندل‌ها نشان می‌دهند. بخشی از کادر که زیر داشبورد یا بیرون از نمودار باشد پنهان می‌شود.

معاملات باز و سفارش‌های معلق

هر معامله و سفارش همین شکل را دارد. ورود معامله باز ثابت است؛ **SL** و **TP** آن با ماوس تغییر می‌کنند و اطلاعات حین کشیدن به‌روز می‌شود. قیمت‌های سفارش معلق فقط از منوی ... Edit تغییر می‌کنند. کلیک روی نوار ورود **SL** و **TP** را پنهان یا نمایان می‌کند. منوی ... شامل Delete، **OCO**، **Hide SL TP**، **Expiration**، **Edit**، **Trailing**، **Break Even**، **Partial Close**، **Color** و **Comment** است.

اگر **تریلینگ** یا **بریک‌ایون** فعال باشد، برچسب آبی «Trail start» و نارنجی «Breakeven at» روی معامله نمایش داده می‌شود و با ماوس (فقط بین ورود و **TP**) قابل جابه‌جایی است؛ بعد از فعال شدن حذف می‌شود.




ابزار پوزیشن روی نمودار (Lines)

04 ورود با کشیدن ماوس (Draw trade)

آیکون مداد را بزنید (یا Ctrl+Shift+Q)، روی نمودار از نقطه ورود تا SL بکشید و رها کنید. حین کشیدن جهت، فاصله SL، حجم و TP نمایش داده می‌شود. حجم از ریسک و TP از RR محاسبه می‌شود. اگر شروع کشیدن نزدیک قیمت فعلی باشد سفارش Market است، وگرنه Stop یا Limit. خط تا فعال شدن یا حذف سفارش روی نمودار می‌ماند.

05 صفحه Close

بستن خریده‌ها، فروش‌ها، معاملات سودده، زیان‌ده یا همه، همراه با سود/زیان، درصد و تعداد هر گروه. حذف سفارش‌های معلق بر اساس نوع. **All symbols** و **All magics** دامنه را تعیین می‌کنند. پایین صفحه: بستن خودکار همه وقتی سود یا زیان کل به مبلغ یا درصد مشخص برسد.



06 صفحه Trail (تریلینگ استاپ)


هفت نوع تریلینگ: Moving Average، Fractals، Pips،

ATR، Parabolic SAR، High-Low bars و Partial close. فقط

پارامترهای لازم برای نوع انتخابی نمایش داده می‌شوند. واحد می‌تواند

Points یا **R** باشد؛ R یعنی فاصله SL اولیه همان معامله (مثلاً Start =

1.5R یعنی وقتی سود به یک و نیم برابر ریسک رسید).



صفحه Trail (تریلینگ استاپ)

07 صفحه BE/Lim

+Breakeven: بعد از سود مشخص، SL به ورود (به علاوه سود


قفل شده) می‌رود. با **Commission & Swap** کمیسیون رفت و برگشت

و سوآپ منفی هم پوشش داده می‌شود. اسپرد لازم نیست، چون قیمت

ورود در متاتریدر اسپرد را در خود دارد. **Limit trailing**: سفارش‌های

Limit با همان فاصله همراه قیمت حرکت می‌کنند. **Virtual SL/TP**: حد

ضرر و سود به بروکر فرستاده نمی‌شود.




صفحه BE/Lim

08 صفحه Setup

دکمه‌های Parts، Time، Prop، Pilot و Info؛ انتخاب تم و دکمه Colors؛ مبنای Custom %؛ لغزش مجاز؛ زبان توضیحات (Help language)؛ زبان راهنماها، tooltip و پیام‌ها را فارسی یا انگلیسی می‌کند و بلافاصله اعمال می‌شود (نام دکمه‌های پنل انگلیسی می‌مانند)؛ تأیید سفارش، صدا، اسکرین‌شات خودکار، کلیدهای میانبر، نمایش ابزار معاملات و هشدار اخبار (اهمیت، دقیقه قبل از خبر، ارزشها).

کلید	کار
Ctrl+Shift+U	خرید
Ctrl+Shift+J	فروش
Ctrl+Shift+X	بستن همه
Ctrl+Shift+V	روشن/خاموش Lines
Ctrl+Shift+Q	Draw trade


این حروف با میانبرهای خود متاتریدر تداخل ندارند و در Inputs قابل تغییرند.



صفحه Setup

09 صفحه Parts (بستن جزئی)


تا پنج سطح TP و پنج سطح SL با درصد حجم و فاصله (پوینت یا R؛ صفر = تقسیم مساوی). با SL to BE after TP1 بعد از اولین سطح سود، استاپ به سر به سر می‌رود. Apply to open برنامه را روی معاملات باز اعمال می‌کند.



صفحه Parts (بستن جزئی)

10 صفحه Time

زمان بندی خرید، فروش، بستن خریدها/فروشها/همه، حذف سفارشها یا بستن متاتریدر در ساعت مشخص سرور، با تکرار هفتگی.



صفحه Time

11 صفحه Prop (محافظ پراپ فرم)


- **Daily loss** و **Max loss** به درصد یا مبلغ؛ حد کلی Static یا Trailing؛ مبنای روز بالانس یا بیشترین بالانس/اکوییتی.
- **Max open risk**: جمع ضرر همه معاملات و سفارشها در صورت خوردن SL؛ سفارشی که از این حد عبور کند ثبت نمی شود.
- **Min hold, profit**: معامله سودده زودتر از این چند ثانیه بسته نمی شود و روی کادر معامله تایمر دیده می شود.
- هشدار و اقدام در درصد مشخص از حد؛ اقدام: بستن همه و قفل معامله تا روز بعد، یا فقط هشدار.
- وضعیت زنده: مبنای روز، کف روزانه، مانده، ریسک باز، هدف سود و پیشرفت.



صفحه Prop (محافظ پراپ فرم)

12 اتوپایلت اضطراری (Pilot)

برای وقتی که نمی‌توانید مراقب معامله باشید. با یک دکمه برای همه معاملات نماد: بستن جزئی در 1R، بریک‌ایون، تریلینگ (برحسب R)، قفل سود، حد ضرر شناور کل، اقدام زمانی (بستن همه یا سربه‌سر، اختیاری فقط جمعه‌ها)، حذف سفارش‌های معلق، گذاشتن SL برای معامله بدون SL و ارسال رویدادها به موبایل.



اتوپایلت اضطراری (Pilot)

13 صفحه Info و هشدار اخبار


Info: حساب، بالانس، اکوییتی، مارجین، سود امروز، مشخصات نماد و تعداد معاملات. هشدار اخبار: پیش از خبرهای مهم تقویم متاتریدر، نوار قرمز با نام خبر و شمارش معکوس پایین داشبورد نمایش داده می‌شود.



صفحه Info و هشدار اخبار

14 رنگ‌ها و تم Custom

همه رنگ‌ها، از پنل و دکمه‌ها تا ابزارهای روی نمودار، خط‌های تریلینگ و نوار اخبار، به صورت `#RRGGBB` یا `R, G, B` قابل تغییرند. با تغییر هر رنگ تم روی Custom می‌رود.



رنگ‌ها و تم Custom

15 نکات مهم

- سفارش مجازی، SL/TP مجازی و اتوپایلر فقط وقتی متاتریدر و اکسپرت روشن هستند کار می‌کنند.
- زمان‌ها به وقت سرور بروکر هستند؛ فاصله‌ها به پوینت یا R.
- همیشه ابتدا روی حساب دمو امتحان کنید.